

WebDAV (*Webbased Distributed Authoring and Versioning*) ist ein offener Standard zur Bereitstellung von Dateien im Internet. Dabei können Benutzer auf ihre Daten wie auf eine Online-Festplatte zugreifen. (Quelle: <http://wikipedia.org>)

Solectrix stellt unter der folgenden URL ein WebDAV zum Datenaustausch mit seinen Geschäftspartnern zur Verfügung:

<https://webdav.solectrix.de/webdav>

Daten vom WebDAV herunterladen.

Wenn Sie **nur** Daten **herunterladen** möchten, so können Sie mit jedem beliebigen Browser (Internet Explorer, Firefox, Safari, etc...) auf die URL zugreifen und sich mit Ihren Zugangsdaten anmelden.

Daten im WebDAV zur Verfügung stellen (hochladen).

Um Daten ins hochzuladen muss mit einem WebDAVfähigen Client auf die Freigabe zugegriffen werden. Sie können hier jeden beliebigen Client Ihrer Wahl verwenden.

Wichtiger Hinweis Sonder-/Leerzeichen

Bitte Verwenden Sie keine Sonder- oder Leerzeichen in Verzeichnis- oder Dateinamen. Diese lassen sich zwar teilweise so Erstellen, nur ist später kein Zugriff per WebDAV auf diese Daten möglich!

WinSCP-Client unter Windows

Im Folgenden ist Beispielhalber die Einrichtung des freien Client „WinSCP“ unter Windows beschrieben. Bitte wenden Sie sich bei Fragen an Ihre eigene IT-Abteilung.

Diese Anleitung wurde sorgfältig, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Es wird keine Haftung für Datenverlust und/oder beschädigte IT-Systeme übernommen.

Software Download und Installation

Sie Software kann zum Beispiel hier heruntergeladen werden

- <https://winscp.net/eng/download.php>

Der Download und die Installation erfolgt auf eigene Gefahr.

Die Installation erfordert keine besonderen Einstellungen und kann einfach „durchgeklickt“ werden.

Einrichtung WinSCP

Die Einrichtung von WinSCP ist sehr einfach, alle wichtigen Einstellungen sind auf einer einzigen Seite zu t tigen.

Die folgende Zeichenkette in das Feld „Serveradresse“ hineinkopieren, hierdurch werden die anderen Felder (incl. Im Dialog unter „Erweitert“) automatisch ausgef llt.

<https://webdav.solectrix.de/webdav>

 bertragungsprotokoll:

WebDAV

Verschl sselung:

TLS/SSL-implizite Verschl sselung

Serveradresse:

webdav.solectrix.de

Benutzername:


Hier die Emailadresse (alles kleingeschrieben) eintragen

Kennwort:

Hier das erhaltenen Passwort eintragen

Erweitert: Sollte Ihre IT-Infrastruktur das Verwendung eines Proxyserver erfordern, so kann dieser hier eingetragen werden.

Danach das Speichern nicht vergessen, so kann bei der Aufruf der Verbindung zum WebDAV  ber die Liste der gespeicherten Verbindungen (im folgenden Bild der linke Bereich) erfolgen.



Wer nicht die vollständige Zeichenkette in das Feld „Serveradresse“ kopiert, sondern die Daten von Hand ausfüllt, muss ggf. auf der „Erweitert“-Seite das Feld „Entferntes Verzeichniss“ ausfüllen.

